
log [(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u]
HAULAB-Y sensitivity normalized to (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=19, s=134,6, n=0,31, d=30,7)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=79,10, L*u= r−d =48,3) [1b]
Y_curve, ij=2, Yuij=19, L*uij=50
k=99, Ykij=100, L*kij=103,8, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,59
k=19, Ykij=20, L*kij=51,0, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,98
k=1, Ykij=2, L*kij=9,3, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,01
k=0, Ykij=1, L*kij=1,5, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,49
mnu = −n = −0,310
mu = −0,294
φ=120'
Law=200 cd/m2
application range
−0,397
−0,005
−0,222
Yu=19
Yu=18
L*TUB/L*TUB,u = (Y/Y)u1/ln (10)
Y
log Y
100
10
1
2
0
−1
−2
0,1
1
10
100
heo71−3a