
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y sensitivity normalized to (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=52, s=153,7, n=0,31, d=75,9)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=90,34, L*u= r−d =14,4) [1b]
Y_curve, ij=29, Yuij=52, L*uij=50
k=99, Ykij=500, L*kij=172,1, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,81
k=52, Ykij=453, L*kij=165,4, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,99
k=1, Ykij=402, L*kij=157,6, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,75
k=0, Ykij=401, L*kij=157,5, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=3,41
2,754
φ=30'
Law=1000 cd/m2
application range
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,694
0,99
0,819
0,497
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=52
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

hev61−2a