
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=11, s=134,6, n=0,31, d=19,2)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=79,10, L*u= r−d =59,8) [1b]
Y_curve, ij=3, Yuij=11, L*uij=50
k=99, Ykij=100, L*kij=115,3, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,51
k=11, Ykij=12, L*kij=50,4, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,99
k=1, Ykij=2, L*kij=20,7, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=1,73
k=0, Ykij=1, L*kij=12,9, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,14
φ=120'
Law=40 cd/m2
Anwendungs-bereich
2,146
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
0,969
mu = −0,638
0,514
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=11
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

hgn61−4a