
(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u
HAULAB-Y-Empfindlichkeit
normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=39, s=137,2, n=0,31, d=52,8)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=80,63, L*u= r−d =27,7) [1b]
Y_curve, ij=15, Yuij=39, L*uij=50
k=99, Ykij=100, L*kij=85,0, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,74
k=39, Ykij=40, L*kij=51,8, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,99
k=1, Ykij=2, L*kij=−9,4, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,52
k=0, Ykij=1, L*kij=−17,2, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=3,12
2,521
φ=90'
Law=1000 cd/m2
Anwendungs-
bereich
mu90_4 = −0,000, f90=0, f4=0
mu = −0,688
0,988
0,749
0,455
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=39
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

hgu61−2a