

%REM_OFFS42_081006_3.TXT, 1080 colours, Separation cmyn6*, D65, not adapted \$																			
%100 x LAB*		1000 x (r g b c m y o)		nrr. pos \$															
002171	000031	000060	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002224	000370	-00751	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0001	A01	\$	002510	000698	000702	0125	0000	0000	0875
002365	000768	-01565	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0002	A03	\$	002571	000979	-00213	0125	0000	0125	0875
002417	001130	-02266	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0003	A04	\$	002820	001538	-00946	0125	0000	0250	0875
002438	001523	-02908	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0004	A05	\$	002842	001941	-01622	0125	0000	0375	0875
002445	001845	-03419	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0005	A06	\$	002857	002313	-02260	0125	0000	0500	0875
002581	002037	-03861	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0006	A07	\$	002820	002651	-02805	0125	0000	0625	0875
002672	002213	-04284	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0007	A08	\$	002832	002877	-03328	0125	0000	0750	0875
002739	002647	-04599	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0008	A09	\$	002917	003136	-03783	0125	0000	0875	0875
002618	-00960	000460	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0009	B01	\$	002938	003445	-04163	0125	0000	1000	0875
002709	-00549	-00670	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0010	B02	\$	003125	-00296	001079	0125	0125	0000	0875
003006	-00333	-01000	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0011	B03	\$	003261	-00015	-00004	0125	0125	0125	0875
003036	000016	-02173	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0012	B04	\$	003306	000447	-00971	0125	0125	0250	0875
003032	000464	-02828	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0013	B05	\$	003417	000777	-01606	0125	0125	0375	0875
003003	000829	-03332	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0014	B06	\$	003445	001190	-02233	0125	0125	0500	0875
003044	001096	-03772	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0015	B07	\$	003358	001536	-02747	0125	0125	0625	0875
003085	001374	-04268	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0016	B08	\$	003378	001743	-03244	0125	0125	0750	0875
003187	001755	-04578	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0017	B09	\$	003443	002092	-03673	0125	0125	0875	0875
003222	-02033	001082	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0018	C01	\$	003463	002405	-04104	0125	0125	1000	0875
003371	-01601	-00319	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0019	C02	\$	003894	-01139	001875	0125	0250	0000	0875
003601	-01120	-01424	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0020	C03	\$	003893	-01062	000566	0125	0250	0125	0875
003618	-00874	-02098	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0021	C04	\$	004027	-00615	-00775	0125	0250	0250	0875
003627	-00490	-02713	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0022	C05	\$	004102	-00280	-01464	0125	0250	0375	0875
003579	-00155	-03238	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0023	C06	\$	004102	000098	-02108	0125	0250	0500	0875
003543	000266	-03708	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0024	C07	\$	004014	000454	-02608	0125	0250	0625	0875
003556	000547	-04185	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0025	C08	\$	003936	000800	-03152	0125	0250	0750	0875
003638	000965	-04492	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0026	C09	\$	003944	001179	-03588	0125	0250	0875	0875
003649	-03001	001638	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0027	D01	\$	003909	001549	-04039	0125	0250	1000	0875
003779	-02570	000170	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0028	D02	\$	004299	-01984	002429	0125	0375	0000	0875
003900	-02085	-01026	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0029	D03	\$	004323	-01867	001047	0125	0375	0125	0875
004034	-01584	-02067	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0030	D04	\$	004430	-01471	-00344	0125	0375	0250	0875
004126	-01296	-02624	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0031	D05	\$	004589	-01051	-01344	0125	0375	0375	0875
004094	-01005	-03158	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0032	D06	\$	004650	-00779	-01981	0125	0375	0500	0875
004050	-00592	-03627	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0033	D07	\$	004586	-00456	-02508	0125	0375	0625	0875
003976	-00188	-04104	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0034	D08	\$	004501	-00102	-03061	0125	0375	0750	0875
004063	000239	-04398	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0035	D09	\$	004466	000295	-03484	0125	0375	0875	0875
004087	-03842	002111	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0036	E01	\$	004380	000743	-03944	0125	0375	1000	0875
004244	-03309	000689	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0037	E02	\$	004692	-02799	002818	0125	0500	0000	0875
004318	-02979	-00543	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0038	E03	\$	004741	-02656	001441	0125	0500	0125	0875
004440	-02497	-01556	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0039	E04	\$	004855	-02269	001411	0125	0500	0250	0875
004536	-01968	-02517	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0040	E05	\$	005022	-01873	-00916	0125	0500	0375	0875
004530	-01642	-03036	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0041	E06	\$	005119	-01455	-01865	0125	0500	0500	0875
004553	-01374	-03535	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0042	E07	\$	005027	-01128	-02433	0125	0500	0625	0875
004498	-01002	-04022	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0043	E08	\$	004990	-00859	-02967	0125	0500	0750	0875
004553	-00574	-04361	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0044	E09	\$	004961	-00499	-03420	0125	0500	0875	0875
004429	-04637	002523	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0045	F01	\$	004913	-00121	-03862	0125	0500	1000	0875
004531	-04294	001250	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0046	F02	\$	005025	-03546	003193	0125	0625	0000	0875
004635	-03819	-00055	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0047	F03	\$	005073	-03378	001924	0125	0625	0125	0875
004760	-03318	-01118	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0048	F04	\$	005177	-03016	000595	0125	0625	0250	0875
004858	-02849	-02027	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0049	F05	\$	005294	-02623	-00511	0125	0625	0375	0875
004935	-02309	-02950	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0050	F06	\$	005408	-02252	-01420	0125	0625	0500	0875
004962	-01978	-03445	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	0051	F07	\$	005489	-01803	-02321	0125	0625	0625	0875
004963	-01723	-03939	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	0052	F08	\$	005408	-01505	-02806	0125	0625	0750	0875
004922	-01274	-04747	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0053	G01	\$	005438	-01230	-03318	0125	0625	0875	0875
004928	-05290	002590	0000	0750	0125	1000	0250	0000	0000	0054	G02	\$	005393	-00852	-03782	0125	0625	1000	0875
004949	-04968	001679	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0055	G03	\$	005441	-04275	-03526	0125	0750	0000	0875
005037	-04497	000346	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0056	G04	\$	005393	-04087	-02242	0125	0750	0125	0875
005137	-00445	-00680	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0057	G05	\$	005487	-03726	000880	0125	0750	0250	0875
005224	-03582	-01639	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0058	G06	\$	005595	-03358	-00159	0125	0750	0375	0875
005277	-03141	-02457	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0059	G07	\$	005694	-02992	-01088	0125	0750	0500	0875
005362	-02590	-03334	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0060	G08	\$	005756	-02600	-01915	0125	0750	0625	0875
005365	-02303	-03858	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0061	G09	\$	005839	-02158	-02796	0125	0750	0750	0875
005510	-01954	-04194	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0062	G10	\$	005852	-01824	-03247	0125	0750	0875	0875
005143	-00600	-003071	0000	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0063									