
log [(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u]
HAULAB-Y sensitivity normalized to (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
100
L*=s (Y/Yn)^n − d (Yn=100, Yu=30, s=163,9, n=0,31, d=63,9) [1a]
L*=r (Y/Yu)^n − d (r = s (Yu/Yn)^n=96,32, L*u= r−d =32,4) [1b]
dY / Y = [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)^(1−n) / Y [3c]
2
1
10
0
1
−1
φ=10'
Law = 300 cd/m2
application range
0,461
mnu = −n = −0,310
mu = −0,300
−0,004
Yu=30
−0,158
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
log Y
−2
−1
0
1
2

hen51−4a